VECTORWORKS IROSTANDARDS




Orte, an denen Vectorworks-Vorgabedateien abgelegt sind, resp. abgelegt werden können:

Benutzer-Ordner

Windows 7, 8 oder 10: [C:\Users, bzw. Benutzer\"IHR Windows KONTONAME"\AppData\Roaming \Nemetschek\Vectorworks\20xx\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben]

MacOS X: [Macintosh HD\Benutzer\"IHR Benutzer"\Library\Application Support\Vectorworks\20xx\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben]




Der Benutzerordner lässt sich - da meistens vom Betriebssystem gut versteckt - durch den Knopf «Einblenden...» in den «Einstellungen Programm», Reiter «Dateiablage» von Vectorworks leicht auffinden.

Arbeitsgruppen- und ProjektordnerDateien, die auf dem Server platziert sind und auf die alle Anwender im Team Zugriff haben.

Vectorworks Programm-Ordner

<u>Windows:</u> [C:\Programme\Vectorworks20xx\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben] <u>MacOS X:</u> [Macintosh HD:\Programme\Vectorworks20xx\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben]

-> WICHTIG: Aus allen drei Orten wird die Summe der Vorgabedateien gebildet und angezeigt.



Reihenfolge bei Namens-Gleichheit von Vorgabedateien

Sind an zwei oder drei der oben aufgeführten Orte Vorgabedateien mit gleichem Titel abgespeichert (z.B.: eine Datei mit der Bezeichnung "Unsere Multistempel"), gilt folgende Reihenfolge:

- Benutzer-Ordner (um Arbeiten im Team und Planung durch System-Administratoren zu gewährleisten: leer lassen!)
- 2 Arbeitsgruppen- und Projektordner (um Arbeiten im Team und Planung durch System-Administratoren zu gewährleisten: alles hier rein!)
- Programm-Ordner (wenn werksseitiges Zubehör bereits auf dem Server gesichert wurde, schlussendlich überflüssig)



Tel: 040 278 633 11 | Fax: 040 278 633 15 | Mail: support@cadlife.de | www.cadlife.de

